

レジメン名称(5-FU(フルオロウラシル)(d1-5)+シスプラチン(d1) 4 週毎 食道癌

ID 患者氏名 様 (性別)

身長 cm 体重 kg 年齢 歳 体表面積 m²

薬剤	投与量	投与日 1 コース 4 週間															
		Day 1 2 3 4 5 8 15 22 29															
シスプラチン	80 mg/m ²	↓															
フルオロウラシル	800 mg/m ²	↓↓↓↓↓ 5 日間持続投与															

注意事項 初日のフルオロウラシル投与時は同時に輸液負荷投与があります。 シスプラチン：尿測指示を確認して下さい。

投与方法：0～6 日目（前負荷 0 日目、抗がん剤点滴投与日を 1 日目として記載）			
0 日目	1	14:00	ケモセーフロックの点滴セットを使用 ソルデム 1 500mL 3 時間かけて点滴、メインルートから投与 最初に点滴筒（チェンバー）を 3/4 程度満たす
	2	17:00	ソルデム 3A 500mL 3 時間かけて点滴、メインルートから投与
	3	20:00	ソルデム 1 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与
1 日目	4	00:00	ソルデム 1 500mL 6 時間かけて点滴、メインルートから投与
	5	6:00	ソルデム 3A 500mL 4 時間かけて点滴、メインルートから投与
	6	10:00	ソルデム 1 500mL 90 分かけて点滴、メインルートから投与
	7	11:30	グラニセトロン 3mg/100mL 1V、デキサート(3.3mg/1.0mL) 5A ※メインルートを止めてから 30 分かけて点滴、下の側管から投与
	8	12:00	シスプラチン mg, 生食、全量 500mL 120 分で ケモセーフロックのルートより
	9	14:00	フルオロウラシル mg, 生食 500 mL 24 時間かけて点滴 ケモセーフロックのルートより投与 ソルデム 1 500mL フルオロウラシルと同時に開始 3 時間かけて点滴、下の側管から投与
	10	17:00	ソルデム 3A 500mL フルオロウラシルと同時投与 3 時間かけて点滴、下の側管から投与
	11	20:00	ソルデム 1 500mL フルオロウラシルと同時投与 4 時間かけて点滴、下の側管から投与
2 日目	12	00:00	ソルデム 1 500mL フルオロウラシルと同時投与 6 時間かけて点滴、下の側管から投与
	13	6:00	ソルデム 3A 500mL フルオロウラシルと同時投与 4 時間かけて点滴、下の側管から投与 ※終わったらメインルートを止める
		10:00	
	14	14:00	フルオロウラシル mg, 生食 500 mL 24 時間かけてケモセーフロックのルートより
3-5 日目	15	14:00	フルオロウラシル mg, 生食 500 mL 24 時間かけてケモセーフロックのルートより
6 日目		終了時	生食 20mL ルートウォッシュアウト、ゆっくり 下の側管から